


open **IP**  
by DESTINY



# MyOpenIP


“

SIP Trunk Touch  
Mettre en place d'un renvoi de secours

”

## ◇ Mettre en place un renvoi de secours

✓ Connectez-vous à [MyOpenIP](#) →



Connexion


Login

Mot de passe

✓ Valider

✓ Allez dans [Mes services](#) →

✓ Puis [Paramétrage / Monitoring](#)



my.openIP Menu principal

Entreprises Catalogue Formulaires Commandes **Mes services**

**Paramétrage / Monitoring** ▾ Liste des services

# ◇ Mettre en place un renvoi de secours

A/ sur tous les numéros du Trunk

✓ Cliquez sur **Paramétrer**  
du trunk concerné

✓ Cliquez sur  
**Paramétrage avancé**

✓ Puis **Modifier**

Liste des services

RÉF. ↓	NOM ↓	CLIENT	COMPTE CLIENT	SITE	TYPE DE SERVICE ↓	ÉTAT DU SERVICE ↓	ACTION
SER352534	Trunk SIP NPV 001		OIP-00014700		Trunk	Actif	<a href="#">Paramétrer &gt;</a> <a href="#">Paramétrer &gt;</a>

Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001 -

Liste des services (sur serveur de trunk Opérateur) 001

Paramétrage avancé

Blocages et Restrictions	
Filtrage d'appels entrants par numéro	Aucune restriction
Filtrage d'appels entrants anonymes	Inactif
Restrictions d'appels sortants	Aucune restriction
Restrictions d'appels sortants hors forfait illimité OpenIP	Aucune restriction

Présentation numéro	
Présentation du numéro	Non renseigné
Récupération de l'identifiant de l'appelant en sortie	From (username)
Numéro masqué	Inactif
Format des numéros du TrunkSIP	Vider le champ
Format du numéro de l'appelant	Vider le champ
Copie de l'identifiant de l'appelant dans le nom affiché en entrée	Inactif

Obligations légales	
Numéro d'urgence	
Adresse Postale	

DTMF et Codec Média	
Algorithme de détection des DTMF	RFC2833
Codecs média supportés	PCMA; G729
Codec média préféré	PCMA

Renvois et TrunkSIP de secours	
Renvoi inconditionnel	Inactif
Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA	Inactif
Activation d'un trunk de secours	Inactif

Services associés	
Fax to mail	Inactif
SVI	

[Modifier](#)

## ◇ Mettre en place un renvoi de secours

- ✓ Sélectionnez le type de renvoi que vous souhaitez :

- Renvoi de secours

(renvoi de tous les appels en cas de dysfonctionnement)

- ✓ Renseignez le numéro de destination du renvoi

- ✓ Validez

Renvois et TrunkSIP de secours

Renvoi inconditionnel	Inactif
Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA	Inactif
Activation d'un trunk de secours	Inactif

Annuler Valider

# ◇ Mettre en place un renvoi de secours

## B/ sur 1 ou plusieurs numéros

- ✓ Cliquez sur **Paramétrer** du trunk concerné

- ✓ Cliquez sur **Gestion des numéros**
- ✓ Cochez la case en face du (ou des ) numéro(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez mettre en place un renvoi

- ✓ **Personnalisez**

Réf. du service	Client	Réf. du client	Nom du client final	Nom du service	Compte client
Type de service	Réf. fiche produit contractée	Réf. accountcode	Adresse IP	Identifiant	SDA
État du service					

Rechercher

Réf. du service	Nom du service	Client	Compte client	Site	Type de service	État du service	Action
					Trunk	En cours de production	Paramétrer >

Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001 -

Liste des services / [SER352537] Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001

Détails Paramétrage avancé **Gestion des numéros** Monitoring

SDA	N° d'urgence	Renvoi	Filtrage d'appels entrants	Restrictions d'appels sortants
<input checked="" type="checkbox"/>	097	NDS Inactif	Inactif	Aucune restriction
<input type="checkbox"/>	097	NDI Inactif	Inactif	Aucune restriction

Personnaliser Filtrer des appels entrants

## ◇ Mettre en place un renvoi de secours

- ✓ Sélectionnez le type de renvoi que vous souhaitez :

- Renvoi de secours

(renvoi de tous les appels en cas de dysfonctionnement)

- ✓ Renseignez le **numéro de destination** du renvoi

- ✓ *Validez*

Personnalisation des SDAs

Votre sélection ⊕

- 097

Les paramètres personnalisables

Ajouter un paramètre à personnaliser

Les paramètres ci-dessus se substitueront au paramétrage du Trunk SIP pour les numéros sélectionnés.

- x Renvoi inconditionnel Inactif
- x Renvoi de secours Inactif
- x N° d'urgence
- x Adresse postale
- x Restrictions d'appels sortants  Mobile  International

Ajouter un site

Annuler Valider



openIP

by DESTINY

[www.openip.fr](http://www.openip.fr)

01 84 78 78 80

[commercial@openip.fr](mailto:commercial@openip.fr)