


open **IP**
by DESTINY



MyOpenIP

“

SIP Trunk Touch
Activer un Trunk de secours

”

◇ Activer un Trunk de secours


Cette option est uniquement disponible si vous avez 2 SIP Trunk Touch.

Voir la Fiche REFLEX
« [SIP Trunk Touch – Commander](#) »


Comment utiliser cette option ?

Activez l'option depuis l'interface afin de renvoyer les appels du Trunk défaillant vers le second.

- ✓ Connectez-vous à [MyOpenIP](#)
- ✓ Allez dans [Mes services](#)



- ✓ Puis [Paramétrage / Monitoring](#)



Activer un Trunk de secours

✓ Cliquez sur **Paramétrer**
du trunk concerné

Liste des services

RÉF.	NOM	CLIENT	COMPTE CLIENT	SITE	TYPE DE SERVICE	ÉTAT DU SERVICE	ACTION
SER352534	Trunk SIP NPV 001		OIP-00014700		Trunk	Actif	Paramétrer >

✓ Cliquez sur
Paramétrage avancé

Trunk SIP NPV (sur serveur de trunk Opérateur) 001 -

[Paramétrage avancé](#)

Blocages et Restrictions	
Filtrage d'appels entrants par numéro	Aucune restriction
Filtrage d'appels entrants anonymes	Inactif
Restrictions d'appels sortants	Aucune restriction
Restrictions d'appels sortants hors forfait illimité OpenIP	Aucune restriction

Présentation numéro	
Présentation du numéro	Non renseigné
Récupération de l'identifiant de l'appelant en sortie	From (username)
Numéro masqué	Inactif
Format des numéros du TrunkSIP	Vider le champ
Format du numéro de l'appelant	Vider le champ
Copie de l'identifiant de l'appelant dans le nom affiché en entrée	Inactif

Obligations légales	
Numéro d'urgence	
Adresse Postale	

DTMF et Codec Média	
Algorithme de détection des DTMF	RFC2833
Codecs média supportés	PCMA; G729
Codec média préféré	PCMA

Renvois et TrunkSIP de secours	
Renvoi inconditionnel	Inactif
Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA	Inactif
Activation d'un trunk de secours	Inactif

Services associés	
Fax to mail	Inactif
SVI	

[Modifier](#)

✓ Puis **Modifier**

◇ Activer un Trunk de secours

- ✓ Sélectionnez le type de renvoi que vous souhaitez :

- Activation d'un Trunk de secours (renvoi de tous les appels en cas de dysfonctionnement)


- ✓ Sélectionnez le SER du Trunk de secours

- ✓ Validez

Renvois et TrunkSIP de secours

Renvoi inconditionnel	Inactif
Renvoi de secours de l'ensemble du trunk vers un SDA	Inactif
Activation d'un trunk de secours	Inactif

Annuler Valider



openIP

by DESTINY

www.openip.fr

01 84 78 78 80

commercial@openip.fr